

Paramétrage au déballage :

1 Premier Lancement

Il n'est pas utile de créer un compte google ou de se connecter , le navigateur Chrome préinstallé est suffisant !

Lancer initialisation , la seule étape importante étant la connexion Wifi et la mise à jour système .

1-1 Paramétrer le Wifi

Afin de faciliter la connexion de toutes les tablettes à un seul et unique WIFI , il est préconisé de créer un point d'accès wifi (avec un téléphone par exemple) appelé "ufolepgymcompetition" et un mot de passe commun . Cela permettra une fois en compétition d'être prêt à fonctionner avec cette configuration.

1-2 Faire les mise à jour

Faire un maximum de mises à jour jusqu'à que'aucune ne soit proposée.

2-Paramétrages

Sur une base de Samsung Galaxy Tab A8 de 2024 , une tablette bien paramétrée peut tenir tout le weekend de compétition sans recharge. Il convient tout de même d'anticiper les recharges et de surveiller mes niveaux de batterie (ref à ajouter).

Pour optimiser cette durée de vie de batterie , quelques réglages sont utiles de base.

2-1 Dans le tiroir des paramètres

En glissant depuis le haut

- Désactiver le Bluetooth.
- Désactiver la rotation automatique (laisser en mode paysage)

- Désactiver la localisation.
- Passer la tablette en mode muet.

2-2 Dans les Paramètres de la tablette

Icone "Paramètres"

- Ecran > Régler la luminosité (éviter de rester au maximum forcé)
- Ecran > Mise en veille de l'écran > 1 minute .
- Ecran de verrouillage > Mode de verrouillage : "Aucun" .
- Position > Désactivé.
- Fonctions Avancées > Mouvements et gestes > Double appui pour allumer l'écran (permet de rallumer l'écran en tapant deux fois rapidement sur l'écran éteint).

3 - Préparer le Navigateur Google Chrome

Il faut que le navigateur par défaut soit Chrome , et que la page ouverte par défaut soit celle de l'application (<http://competition.flipsalto.fr/login>)

- Ouvrir le navigateur Google Chrome > Définir par défaut.
- Taper l'url <http://competition.flipsalto.fr/login>
- Copier l'url en haut de la page (appui long > Copier)
- Page par défaut : Aller dans les paramètres : Menu avec 3 points en haut a droite > Paramètres > Page d'accueil > Coller le contenu du presse papier (<http://competition.flipsalto.fr/login>)

4 - Simplifier l'interface (optionnel)

Pour éviter tout usage détourné, l'écran d'accueil peut être réduit en enlevant toutes les liens inutiles , et en laissant uniquement google chrome et l'appareil photo / l'application de scan de QR codes.

Revision #8

Created 2024-11-25 21:04:50 UTC by Thomas

Updated 2024-11-25 22:29:49 UTC by Thomas