Préparation Initiale

A la réception des tablettes , je configure , organise et prépare pour leur usage.

- Paramétrage au déballage :
- Organiser et labeliser ses tablettes

Paramétrage au déballage :

1 Premier Lancement

Il n'est pas utile de créer un compte google ou de se connecter , le navigateur Chrome préinstallé est suffisant !

Lancer initialisation , la seule étape importante étant la connexion Wifi et la mise à jour système .

1-1 Paramétrer le Wifi

Afin de faciliter la connexion de toutes les tablettes à un seul et unique WIFI , il est préconisé de creer un point d'accés wifi (avec un téléphone par exemple) appellé "ufolepgymcompetition" et un mot de passe commun . Cela permettra une fois en compétition d'etre prêt a fonctionner avec cette configuration.

1-2 Faire les mise à jour

Faire un maximum de mises à jour jusqu'à que'aucune ne soit proposée.

2-Paramétrages

Sur une base de Samsung Galaxy Tab A8 de 2024 , une tablette bien paramétrée peut tenir tout le weekend de compétition sans recharge. Il convient tout de même d'anticiper les recharges et de surveiller mes niveaux de batterie (ref à ajouter).

Pour optimiser cette durée de vie de batterie , quelques réglages sont utiles de base.

2-1 Dans le tiroir des paramètres

En glissant depuis le haut

- Désactiver le Bluetooth.
- Désactiver la rotation automatique (laisser en mode paysage)
- Désactiver la localisation.

- Passer la tablette en mode muet.

2-2 Dans les Paramètres de la tablette

Icone "Paramètres"

- Ecran > Régler la luminosité (éviter de rester au maximum forcé)
- Ecran > Mise en veille de l'écran > 1 minute .
- Ecran de verrouillage > Mode de vérrouillage : "Aucun" .
- Position > Désactivé.
- Fonctions Avancées > Mouvements et gestes > Double appui pour allumer l'écran (permet de rallumer l’écran en tapant deux fois rapidement sur l'écran éteint).

3 - Préparer le Navigateur Google Chrome

Il faut que le navigateur par défaut soit Chrome , et que la page ouverte par défaut soit celle de l'application (http://competition.flipsalto.fr/login)

- Ouvrir le navigateur Google Chrome > Définir par défaut.
- Taper l'url http://competition.flipsalto.fr/login
- Copier l'url en haut de la page (appui long > Copier)
- Page par défaut : Aller dans les paramètres : Menu avec 3 points en haut a droite > Paramètres > Page d'accueil > Coller le contenu du presse papier (http://competition.flipsalto.fr/login)

4 - Simplifier l'interface (optionnel)

Pour éviter tout usage détourné, l'écran d'accueil peut être réduit en enlevant toutes les liens inutiles , et en laissant uniquement google chrome et l'appareil photo / l'application de scan de QR codes.

Organiser et labeliser ses tablettes

Quantité de tablettes/terminaux

- Une tablette (ou un pc , un téléphone) est nécessaire pour chaque agrès jugé (4 pour un plateau GAF , 6 pour un GAM) .
- Par sécurité , Il est recommandé de disposer au minimum de deux tablettes/pc/telephone ... de sécurité par plateau (batterie faible , chute de tablette ,vol , loi de murphy ...)
- Les tablettes de secours doivent être initialisées et connectées au wifi !
- Elles doivent absolument charger pendant la compétition .

Pour un plateau GAF , prévoir 6 tablettes + 2 en secours (un vieux matériel peut dépanner)

Pour un plateau GAM , prévoir 4 tablettes + 2 en secours.(un vieux matériel peut dépanner)

Grouper et identifier les tablettes

Idéalement , les tablettes sont regroupées par lots de 6 avec un étiquetage GAM et GAF selon usage.

- Un lot de 6 doit disposer d'un code couleur commun (6 tablettes rouges , 6 Tablettes Vertes ...) , identifiables rapidement par leur coque de protection , ou bien par des gommettes de couleur simples.
- Chacune des 6 tablettes doit disposer d'une étiquette permettant d'identifier l'agrès concerné (sans avoir à allumer la tablette).

Exemple

Pour un total de 12 tablettes , je peux gérer soit :

- Deux plateaux GAF : 4 tablettes rouges + 4 tablettes vertes . Il me reste 4 Tablettes de secours.
- Un plateau GAM et un Plateau GAF : 6 Tablettes rouges (GAM) + 4 Tablettes Vertes (GAF) . Il me reste 2 tablettes de secours.



Numéro tablette	Couleur	Agrès GAM	Agrès GAF
1	**ROUGE**	Anneaux	
2	**ROUGE**	Sol	
3	**ROUGE**	Arçons	
4	**ROUGE**	Fixe	
5	**ROUGE**	Saut	
6	**ROUGE**	Barres Parallèles	
7	**VERT**	Arçons	Poutre
8	**VERT**	Fixe	Barres Asymétriques
9	**VERT**	Barres Parallèles	
10	**VERT**	Anneaux	
11	**VERT**	Saut	Saut
12	**VERT**	Sol	Sol