

# Paramétrage au déballage :

## 1 Premier Lancement

**Il n'est pas utile de créer un compte google ou de se connecter , le navigateur Chrome préinstallé est suffisant !**

Lancer initialisation , la seule étape importante étant la connexion Wifi et la mise à jour système .

### 1-1 Paramétrer le Wifi

Afin de faciliter la connexion de toutes les tablettes à un seul et unique WIFI , il est préconisé de créer un point d'accès wifi (avec un téléphone par exemple ) appelé "ufolepgymcompetition" et un mot de passe commun . Cela permettra une fois en compétition d'être prêt à fonctionner avec cette configuration.

### 1-2 Faire les mises à jour

Faire un maximum de mises à jour jusqu'à que'aucune ne soit proposée.

## 2-Paramétrages

Sur une base de Samsung Galaxy Tab A8 de 2024 , une tablette bien paramétrée peut tenir tout le weekend de compétition sans recharge. Il convient tout de même d'anticiper les recharges et de surveiller mes niveaux de batterie (ref à ajouter ).

Pour optimiser cette durée de vie de batterie , quelques réglages sont utiles de base.

### 2-1 Dans le tiroir des paramètres

En glissant depuis le haut

- Désactiver le Bluetooth.
- Désactiver la rotation automatique ( laisser en mode paysage )
- Désactiver la localisation.
- Passer la tablette en mode muet.

## 2-2 Dans les Paramètres de la tablette

### Icone "Paramètres"

- Ecran > Régler la luminosité ( éviter de rester au maximum forcé)
- Ecran > Mise en veille de l'écran > 1 minute .
- Ecran de verrouillage > Mode de verrouillage : "Aucun" .
- Position > Désactivé.
- Fonctions Avancées > Mouvements et gestes > Double appui pour allumer l'écran ( permet de rallumer l'écran en tapant deux fois rapidement sur l'écran éteint).

## 3 - Préparer le Navigateur Google Chrome

Il faut que le navigateur par défaut soit Chrome , et que la page ouverte par défaut soit celle de l'application ( <http://competition.flipsalto.fr/login> )

- Ouvrir le navigateur Google Chrome > Définir par défaut.
- Taper l'url <http://competition.flipsalto.fr/login>
- Copier l'url en haut de la page ( appui long > Copier )
- Page par défaut : Aller dans les paramètres : Menu avec 3 points en haut a droite > Paramètres > Page d'accueil > Coller le contenu du presse papier ( <http://competition.flipsalto.fr/login> )

## 4 - Simplifier l'interface (optionnel )

Pour éviter tout usage détourné, l'écran d'accueil peut être réduit en enlevant toutes les liens inutiles , et en laissant uniquement google chrome et l'appareil photo / l'application de scan de QR codes.

---

Revision #8

Created 25 November 2024 21:04:50 by Thomas

Updated 25 November 2024 22:29:49 by Thomas